


TUTORIAL DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - WIN XP

1) Siga o seguinte caminho: “**Menu Inicias / Configurações / Painel de Controle**”, e dê um duplo clique em “**Conexões de rede**”.




2) Clique com o botão direito em “**Conexão local**”, e vá em “**Propriedade**” (botão esquerdo).


Rede local ou Internet de alta velocidade



3) Clique em “**Protocolo TCP/IP**” e vá em “**Propriedades**”.



4) Marque as opções “**Obter um endereço de IP automaticamente**” e “**Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente**”. Clique em “**OK**”.



Pronto, sua configuração de rede para obtenção automática de IP está feita.

Tutorial - Registro de Estação

Após fazer a mudança para obter um endereço de IP por DHCP, abra seu navegador.


1) Verifique se existe alguma configuração de Proxy feita. Para isto, vá em:

Internet Explorer: **Ferramentas / Opções da Internet / Conexões / Configurações da LAN.**

Desabilite todas as opções nesta janela como na figura abaixo e clique em "OK".



2) Tente acessar qualquer página externa (ex.: Google). Aparecerá a tela abaixo.




Siga como o mostrado na figura, para instalar os certificados clique em “clique aqui”, e faça o passo a passo recomendado. Após clique em **Avançar**.

3) Prossiga preenchendo as seguinte informações:

Usuário: *cartão UFRGS*

Senha: *senha do portal de serviços*



Obs.: Somente servidores podem registrar o micro na rede.

3) No passo seguinte, caso seja a primeira vez que você esteja registrando um computador no seu nome, apenas clique em “**Avançar**”.



Caso você já tenha cadastrados outros computadores, aparecerá a seguinte tela com a pergunta: “Você se gostaria de utilizar as informações de um computador registrado?” Responda e clique em “**Avançar**”.

Passo 1 Passo 2 **Passo 3** Passo 4 Passo 5 Passo 6

Atenção!

Você já registrou algum computador neste local.

Deseja utilizar as informação de um computador já registrado?

Não
 Sim

Avançar

4) Nesta etapa serão informados alguns dados do servidor responsável pelo micro. Por padrão o sistema considera o usuário do computador como o mesmo que o registrou, porém esta informação pode ser alterada clicando no botão **“Alterar”**. Certifique-se de preencher corretamente as informações abaixo.

Número do Patrimônio: patrimônio do CPU

Nome do Computador: nome do computador (consulte o gerente de rede da sua Unidade)

Setor: consulte o gerente de rede da sua Unidade (no exemplo, temos os setores do CPD)

Informações do Computador (* indica campo obrigatório)

Número do Patrimônio:
 1º

* Nome do Computador:
 2º

Setor (Informe-se com seu gerente de rede) 3º

CPD-CO - Centro de Operações do CPD
 CPD-DRS - Divisão de Rede e Suporte
 CPD-DSI - Divisão de Sistemas de Informação
 CPD-Concursos - Área de concursos do CPD
 CPD-STD - Secretaria de Treinamento e Divulgação
 CPD-ADM - Área administrativa do CPD
 CPD-CA - Central de Atendimento

Voltar **Avançar** 4º

IMPORTANTE: Caso tenha sido informado o setor errado, não será possível utilizar recursos (como impressoras e compartilhamento de arquivos) correspondentes à unidade e setor do micro.

5) Clique em **“Registrar”** para concluir.

Voltar **Registrar**

6) Agora reinicie o computador.

Pronto, seu micro já está na rede da UFRGS.